

ネットワーク版ライセンスのタイムリミット設定手順

1. LMTTOOLS を起動します。

デフォルトで C:\Program Files\Maple Network Tools\FLEX\lm\11.7\windows にある「lmttools.exe」ファイルをダブルクリックします。

2. 「Services/License File」タブをクリックし、「Configuration using Services」が選択されていることを確認します。

3. 「Start/Stop/Reread」タブをクリックし、「Stop Server」ボタンをクリックし、サーバーを停止します。

4. 「mapleimg.opt」ファイルを開きます。

デフォルトで C:\Program Files\Maple Network Tools\activate にあります。

5. 「mapleimg.opt」ファイルにおいて、【TIMEOUTALL】オプションを追加します。

※このオプションは秒単位で設定し、設定可能な最短時間は 900 秒 になっております。

例： 最短時間で設定する場合：

```
TIMEOUTALL 900
```

6. 設定が完了後、上記ファイルを上書きで保存します。

7. LMTTOOLS の「Start Server」ボタンをクリックし、サーバーを再起動します。

TIMEOUT オプションが正しく設定されたかどうか確認するには、ライセンスサーバーを再起動後のログファイルをご確認ください。

TIMEOUT が有効になっていると、下記のような記述が含まれます；

```
ALL FEATURES: INACTIVITY TIMEOUT set to 900 seconds
```

以上の設定によって、設定された有効時間内でアプリケーションが使用されていなければ、ライセンスサーバーがライセンスを回収し、他のユーザーが使用できる状態にします。