

CYBERNET

IMail Server 簡易マニュアル

1:本書の目的	3
2:ユーザーを作成したい	4
2-1:ユーザー作成方法	4
2-2:複数のユーザーを一括登録したい	9
2-3:ユーザーアドレスの「デフォルトエンコード」、「ドメイン名」を一括変更したい	10
2-4:ハイフン付きのユーザーが作成できない	12
3:エイリアス又はメーリングリストを作成したい	12
3-1:エイリアス	13
3-2:メーリングリスト	15
4:ドメイン管理	18
4-1:ドメイン名について	18
4-2:サイズ制限を行ないたい	18
5:アンインストール	22
5-1:IMail Server のアンインストール	22
5-2:SQL Server 2008 Express のアンインストール	25
6:IMail Server でログ取得設定を行いたい	31
7:こんな時は？	33
7-1:メールが送受信できない	33
7-1-1:netstat コマンドを実行する	33
7-1-2:telnet コマンドを実行し各サービスにアクセスする	33
7-1-3:メールクライアントから外部ドメインに対してメール送信ができない	34
7-2:管理画面の表示が遅い、開かない	34
7-3:管理画面上にドメインが複数表示される	35
8:サポートセンターへの問い合わせ	36
8-1:サポートセンターへ問い合わせるために	36
8-2:サポートセンターで頂きたい情報	36
8-2-1:メールが送受信できない場合	36
8-2-2:IMail 稼働中サービスが停止した場合	36
8-2-3:メールの文字化け	36

1:本書の目的

本書は IMail Server 構築後から運用開始までの必要と思われる作業内容およびトラブルシュートの方法をまとめた簡易マニュアルとなります。

記載以外の項目については弊社 FAQ「テクさぼ」をご確認ください。

<http://cybernet.okweb3.jp/EokpControl?&event=CE0002&cid=58420>

2:ユーザーを作成したい

2-1:ユーザー作成方法

IMail Server でのユーザーは、IMail Administration Console 又は Web Administration から作成可能です。

ユーザーを作成するには最低下記 3 点の設定が必要です。

- 1,ユーザーID (User Name)
- 2,フルネーム (Full Name)
- 3,パスワード (New Password 及び Confirm New Password)

まず上記 3 箇所を設定する事でユーザーの作成は終了となります。

ユーザーに対しては必要に応じて、メールボックスサイズの設定、管理者権限の付加を設定する事が可能です。下記では IMail Administration Console/ Web Administration での上記設定項目及びそれ以外の設定項目について説明を致します。

1) IMail Administration Console の場合

左側の [Domains] アイコンを選択し、右側のドメイン一覧からユーザーを作成するドメインを選択し、画面上部の [Edit Domain] ボタンをクリックします。[Editing Domain ドメイン名]画面が開いたら、左側の [Users] を選択し、[Add User] ボタンをクリックします。

New User

User Properties

General Properties

User Name:

Full Name:

New Password:

Confirm New Password:

Reply To: @IM2016JK01.corridor.local

Forwarding Address:

Maximum Mailbox Size: 0 Bytes

Maximum Messages: 0 0 = Unlimited

Default Message Encoding: Unicode (UTF-8)

Last Login: Never

List Administrator Domain Administrator

System Administrator

Account Enabled Enable Password Change

Web Account Suspended Password Never Expires

Enable Web Access Require Password Change in Web Client

Access LDAP Attributes Access Information Services

Enable Personal Information Management Enable Exchange ActiveSync

Help OK Cancel Apply

2) IMail Web Administration の場合

[Home] → [Manage Users] → [User Administration] 画面へ進み、画面下の[Add] ボタンをクリックします。

※複数ドメイン管理する場合、User Administration 画面右上の「Domain:」プルダウンより追加したいドメインを選択します。

ipswitch IMAil Server Home System Domain Anti-virus Anti-spam Collaboration Services Logging

Logged in as: localhost | Logout

Help

Add IMAil User IM2016JK01.corridor.local

Domain Name (OHN): IM2016JK01.corridor.local

Username:

Full name:

Password:

Confirm Password:

Maximum Mailbox Size: Specify Size byte(s)

Maximum Mailbox Messages: Unlimited

Encoding: Unicode (UTF-8)

Enable Password Change
 Password Never Expires
 Require Password Change in Web Client
 Account Enabled
 Access Information Services
 Access LDAP Attributes
 Enable Personal Information Management
 Enable Archiving

Enable Ipswitch Instant Messaging
 Add as Ipswitch Instant Messaging User
 Enable Web Access
 Enable Microsoft Exchange ActiveSync
 List Administrator Permissions
 Domain Administrator Permissions
 System Administrator Permissions
 Enable Remote Mail Collection

Resource Account

This option should only be enabled for accounts that are designated as a shared resource (Meeting room, projector, etc.) Enabling this option on a normal user account will result in deletion of existing mailbox data.

Resource Account

Subscribe to Lists: No Lists Exist

Add to Group Aliases: No Group Aliases Exist

Save Cancel

1, User Name (必須項目)

ユーザーID を設定します。このユーザーID がメールアドレスのローカルパート(@の前)となります。ドメイン内でユニーク(一意)である必要があります。半角英数字のみ利用可能です。

2, Full Name (必須項目)

作成したユーザーID の Full Name を半角英数字又は全角で指定します。
この Full Name が WebMessaging でも利用されます。

3, New Password (必須項目)

ユーザーが利用するパスワードを指定します。半角英数字のみ利用可能です。

4, Confirm New Password (必須項目)

上記 3 で指定したパスワードを再度入力します。

5, Reply To

WebMessaging を利用した際の”Mail From”アドレスで利用されます。

デフォルトは「User Name @Domain Name」となります。

6, Forwarding Address

転送先アドレスを設定します。

本エリアに転送先メールアドレスのみを設定した場合、IMail Server のユーザーにはメッセージを残さずに転送します。IMail Server のユーザーがメッセージを受信しつつ転送を行う場合、転送先の指定フィールドに、「`., userid@host.domain`」(ピリオドカンマ転送先アドレス)の形で指定します。複数アドレスを設定することは可能です。アドレスとアドレスは半角カンマで区切ります。

IMail Server のユーザーにメッセージを残しつつ、複数の宛先に送信する場合は下記のように指定します。

`.,forwardaddress1@domain.com,forwardaddress2@domain.com`

※このエリアの入力は半角英数字で 120 文字以内に設定してください。超過した場合には正常に動作しません。

7, Maximum Mailbox Size

作成したユーザーが利用できるメールボックスサイズを指定します。デフォルトは「0」となり、無制限となります。

- ユーザーの Maximum Mailbox Size 設定が 0 でかつドメイン設定の Maximum Mailbox Size に値がある場合、**ドメイン設定が優先**されます。
- ユーザーの Maximum Mailbox Size とドメインの Maximum Mailbox Size でそれぞれ値が設定されている場合、**ユーザー側での設定が優先**されます。

8, Maximum Messages

作成したユーザーがメールボックスに保管できるメッセージの数を指定します。デフォルトは「0」となり、無制限となります。メールボックスが複数ある場合はメールボックス全体の和となります。

- ユーザーの Maximum Messages 設定が 0 でかつドメイン設定の Maximum Messages に値がある場合、**ドメイン設定が優先**されます。
- ユーザーの Maximum Messages とドメインの Maximum Messages でそれぞれ値が設定されている場合、**ユーザー側での設定が優先**されます。

9,Default Message Encoding

WebMessaging でメールを送信する際にデフォルトエンコードを指定します。日本語環境で利用する場合は ISO-2022-JP(JIS)が推奨となります。

10, List Administrator

チェックすると、メーリングリストの管理者となり、所属するドメイン内のメーリングリストに対して下記の設定が可能になります。

- a, メンバユーザーの登録/削除
- b, 各リストのルール設定(In)
- c, kill リストの作成
- d, 各メーリグリストのセキュリティ設定(全員投稿可能・メンバのみ投稿可能)

11, Domain Administrator

チェックするとドメインの管理者となり、List Administrator の権限に加え、所属するドメインに対しての下記の設定が可能になります。

- a, ユーザーの追加/削除
- b, エイリアスの作成/削除
- c, 配信ルール(In / Out)設定
- d, アンチスパム設定

(IP なしドメインの場合、配信ルールは Outbound とアンチスパムは設定不可)

12, System Administrator

チェックすると、Domain Administrator の権限に加え、IMail Server 全体の設定変更が可能になります。

- a, サービスの起動・停止
- b, ドメインの作成・削除

13, Account Enabled

チェックすると、WebMessaging、IMAP4、POP3、SMTP サービスに対するログインが可能になります。チェックが無い場合、これらのサービスにログインできなくなります。

14, Enable Password Change

ユーザーがパスワードを変更する事を許可します。

パスワードを変更するにはユーザーが WebMessaging にログインする必要があります。

15, Web Account Suspended

WebMessaging で指定回数以上ログインに失敗した場合に本チェックが有効になります。管理者がこのチェックを外すまでは WebMessaging にログインができません。

※ドメインの User Login Options と関連する機能です

16, Password Never Expires

パスワード有効期限を無しにします。ドメインの Password Expiration を有効化した場合に使用できます。

17, Enable Web Access

ユーザーの WebMessaging 利用の可否を設定します。

18, Require Password Change in Web Client

有効な場合、WebMessaging に初回ログイン後、パスワード変更を要求されます。

ユーザーが WebMessaging 上でパスワードを変更しますと、このチェックが外れます。

19, Access LDAP Attributes

チェックボックスがある場合、作成されたアカウントが LDAP 項目を修正許可します。

※日本語環境では LDAP 機能に不具合があり、ご利用になれません。

20, Access Information Service

有効な場合、LDAP データベース上で設定したユーザーの LDAP 情報を利用可能にします。

※日本語環境では LDAP 機能に不具合があり、ご利用になれません。

21, Enable Personal Information Management

有効な場合、WebMessaging 機能内の「カレンダー」、「タスク」及び「注記」が利用可能です。チェックを外すとこの 3 機能が利用できません。

22, Enable Exchange ActiveSync

有効な場合、ActiveSync との同期が有効になります。

※日本語環境では ActiveSync 機能のご提供はございません。

23, Enable Ipswitch Instant Messaging

※Instant Messaging がインストールされている場合に有効です。
チェックボックスがある場合、Instant Messaging が利用できます。

24, Enable Archiving

※System Level と Domain Level の「Enable Archiving」が有効な場合の機能です。
有効な場合、このアカウント宛及び送信されるメールがアーカイブされます。

25, Reset Web Lockouts

WebMessaging へのログインに指定回数以上失敗すると、一定時間ログインができなくなります*。
*これは IMail¥WebDir¥WebClient v2¥iClient.config 内の MinutesToWaitBetweenLockouts でデフォルト設定 1 分です。
この解除をする際にクリックします。

26, Enable Remote Mail Collection

本機能を有効にすることで、他の POP3 サーバーより定期的にメールを POP3 受信する事ができます。本設定は「ドメインレベル」と「ユーザーレベル」で設定があります。「ドメインレベル」で無効(チェック無)にすると、「ユーザーレベル」で有効であっても本機能は動作しません。

27, Resource Account

本機能を有効にするとメールボックス内のメッセージを削除します。そのため**無効にしてください**。

28, Lists / Lists Containing This User

ユーザーが所属するドメインに設定されているメーリングリストと、このユーザーが所属しているメーリングリストが表示されます。

29, Group Aliases / Group Aliases Containing This User

ユーザーが所属するドメインに設定されているエイリアスと、このユーザーが所属しているエイリアスが表示されます。

2-2:複数のユーザーを一括登録したい

IMail インストールディレクトリ直下にある「adduser.exe」を利用する事で可能です。
この adduser.exe にパラメーターファイルを引数として利用する事で一括登録が可能です。
テキストフォーマットでの書式は下記です。

ユーザーID,パスワード,フルネーム

作成したファイルは UTF-8 で保存してください。
フルネームを「'(シングルクォート) 」や「"(ダブルクォート) 」で囲む必要はありません。

<実行例>

- a) コマンドプロンプトを起動します。
- b) adduser.exe と作成したテキストファイル(ID.txt)が
C:¥Program Files¥Ipswitch¥IMail にある場合
cd C:¥Program Files¥Ipswitch¥IMail でディレクトリを移動します。

- c) adduser.exe -h 追加したいドメイン名 -f ID.txt
と指定し、実行します。

パラメータ -f はファイルの指定で、このパラメータで指定されたファイルの中身が登録されます。
上記以外のパラメータに関しましては、ユーザーズガイド(adduser.exe オプションに関するページ)
をご参照下さい。

※一括登録の際にフルネームを登録しない場合、IMail のバージョンにより下記のようにテキストフォーマットが変わりますのでご注意ください。

<IMail Server v11.00 以前>

ユーザーID,パスワード
(末尾にカンマ不要)

< IMail Server v11.03, 12.1>

ユーザーID,パスワード,
(末尾にカンマが必要)

< IMail Server v12.3 以降>

ユーザーID,パスワード,
(末尾にカンマ+半角スペースが必要)

下記 FAQ も併せてご確認ください。

No.9191 「一括でユーザを登録する方法(adduser.exe)」

<http://cybernet.okweb3.jp/EokpControl?&tid=65027&event=FE0006>

※管理画面からユーザーを新規登録する際にはフルネームが必須となります。

2-3:ユーザーアドレスの「デフォルトエンコード」、「ドメイン名」を一括変更したい

この「デフォルトエンコード」は WebMessaging で送信される際の「メール本文」のエンコードになります。また「ドメイン名」は WebMessaging で送信される際の「From アドレスのドメイン部」として利用されます。


IMail Server ではユーザーを新規作成した場合、「デフォルトエンコード」が「UTF-8」、「ドメイン名」が「正式ホスト名」となります。

※「正式ホスト名」等の名称については下記 FAQ をご確認ください。

No.8406 「正式ホスト名とホストエイリアスについて」

<http://cybernet.okweb3.jp/EokpControl?&tid=59398&event=FE0006>


IMail Web Administration より一括変更が可能になります。Windows の「スタート」-「すべてのプログラム」-「Ipswitch」-「IMail Server」-「IMail Web Administration」より「Domains」-「User Administration」-「User Utilities」を選択します。




本画面右上の「Domain:」で設定変更をしたいドメインが選択されている事を確認し、

- 「デフォルトエンコード」を変更したい場合は「Domain User Changes」を選択し、「Encoding:」のプルダウンから選択し、「Save」をクリックします。

※日本語環境では「Japanese (ISO-2022-JP)」のご利用を推奨します。



- 「ドメイン名」を変更したい場合は「Set Default Reply to」を選択し、「Reply to Address:」横のテキストエリアに半角英数字で入力し「Save」をクリックします。



2-4:ハイフン付きのユーザーが作成できない

IMail Server v11.00 以降ではデフォルト設定ではハイフン付きユーザーが作成できません。

ハイフン付きユーザーの作成につきましては下記 FAQ をご確認ください。

No.8427 「ハイフン付きユーザーの作成について」

<http://cybernet.okweb3.jp/EokpControl?&tid=59581&event=FE0006>

旧バージョンよりハイフン付きユーザーを移行された場合はメール受信できる事を確認しておりますが、事前に Mailbox Delimiters の変更をされる事を推奨致します。

3:エイリアス又はメーリングリストを作成したい

エイリアスとメーリングリストも IMail Administration Console 又は Web Administration から作成可能です。

IMail Server ではエイリアスもメーリングリストも登録されたメンバ(アカウント)にメールを配信するというところでは一緒ですが、下記のような違いを設けております。

<エイリアス>

プログラムエイリアスという機能でエイリアス宛にメッセージが送信されるとプログラムを実行させることができます。

<メーリングリスト>


- 1.投稿者制限を設定できます。
- 2.メーリングリスト宛に配信されるメッセージサイズを制限可能です。

※登録メンバが多い場合(50名以上)はメーリングリストの運用を推奨しております。

3-1:エイリアス


IMail Administration Console – Domains – ご利用のドメインより「Aliases」を選択します。

※Web Administration の場合、Domain – Manage Domains – ご利用のドメイン – Alias Administration より画面を開きます。



「Add Alias」クリック後の画面です。

※Web Administration の場合、Alias Administration 画面で「Add」をクリックし、表示します。



(1) Alias Name

利用するエイリアス名を半角英数字で設定します。

(2) Alias Type

作成したエイリアスの種類を下記から選択します。

(a) Standard

メンバが 4 名までのエイリアスです。5 名以上登録されると下記の「Group」エイリアスとなります。設定内容はレジストリに格納されます。

(b) Group

メンバーが 5 名以上のエイリアスです。設定内容は IMail インストールドライブ直下に”エイリアス名.lst”という拡張子 lst のファイルを作成し、保管されます。


※50 名以上メンバーが存在する場合はメーリングリストでの運用を推奨しております。

(c) Program

エイリアス宛にメールが届くと指定されたプログラムを実行します。

(3) Resolves To:

メール配信先のメールアドレスを設定します。



EditAlias

Alias Name:

Alias Type:

Enable Archiving

Resolves To:

user1@IM2016JK01.corridor.local
user2@IM2016JK01.corridor.local
user3@IM2016JK01.corridor.local

3-2:メーリングリスト

IMail Administration Console – Domains – ご利用のドメインより「Lists」を選択し、「Add List」をクリックします。

※Web Administration の場合、Domain – Manage Domains – ご利用のドメイン – List Administration より画面を開きます。

The screenshot shows the 'New List' configuration window. The 'List Name' field contains 'testlist'. The 'Owner' field contains 'postmaster@IM2016JK01.corridor.local'. The 'Local Administrator' field contains 'root'. The 'Enable Archiving' checkbox is checked. The 'Allow Posting By' dropdown is set to 'Anyone'. The 'Maximum Message Size' is set to 0 Bytes. The 'Number of Recipients per Msg' is set to 0. The 'Reply to List (vs. Sender)', 'Skip DMARC From Replacement', 'Enable Posters List', 'Disable List Command', and 'Use Password' checkboxes are unchecked.

(1)List Name

メーリングリスト名を指定します。半角英数字でスペースを含める事ができません。

(2)Title

作成されたメーリングリストの用途などを記載します。この名称はメールには影響を及ぼしません。

(3)Directory

設定されたメーリングリスト情報が格納されるディレクトリを指定します。

新規作成時には lists フォルダ直下に「メーリングリスト名のフォルダ」を作成し、その下に設定ファイルをおきます。

(4)Owner

メーリングリスト宛のメッセージをリストのメンバに配信します。

(5)Local Administrator

作成されたメーリングリストの管理者です。Web Administration にログインし、該当リストでのユーザーの追加・削除を行う事ができます。

(6)Enable Subject Modification

メーリングリスト宛のメッセージをメンバに配信する際、固定文字を件名(Subject)に付加します。

※日本語を利用した場合文字化けします。修正時期は未定となっております。

(7)Maximum Message Size

メーリングリスト宛のメッセージサイズを制限できます。

(8)Reply to List

メーリングリストのメンバがメールを返信する際に、チェックが無い場合は、返信の際のデフォルトの宛先が元の送信者になります。有効な場合は、返信の際のデフォルトの宛先がメーリングリストになります。

(9) Skip DMARC From Replacement

旧バージョンまでメーリングリストに送信した場合、差出人アドレスが表示されていたのですが、IMail v12.5以降からはメーリングアドレス名が表示されるようになりました。差出人アドレスを表示させる場合、本機能を有効にします。

(10)Enable Archiving

本機能が有効な場合、メーリングリスト宛のメールがアーカイブされます。

※System Level と Domain Level の「Enable Archiving」が有効な場合の機能です。

(11)Security Settings

(a) Allow Posting By

メーリングリストに対して投稿者制限を設定します。

Anyone

⇒ メーリングリストのメンバ以外でもリストに対しメールの投稿が可能。

Subscribers

⇒ メーリングリストのメンバのみがメーリングリストに対しメールの投稿が可能。

Moderators

⇒ Owner のみがリストに対して送信ができる。

(b) Allow Unsubscribes based on Subject

Subscribe コマンドによりメンバユーザーがリストからの購読及び削除を実行できます。

本機能が有効な場合、Subject に Subscribe コマンドを利用する事ができます。

(c)Private List

既に登録されているメーリングリストのメンバからのみ Subscribe コマンドを受け取ります。

(d)Enable Posters List

Allow Posting By で「Subscribers」が選択されている場合にこのチェックを有効にすることで、メーリングリストのメンバではなくても、メーリングリストに対しメール投稿が可能になります。

(e)Disable List Command

有効な場合、Subscribe コマンドなどの全てのリストコマンドを拒否します。

(f)Use password

有効な場合、メーリングリストに投稿する際にパスワードを必要とします。パスワードは件名に
[:パスワード:]という形で指定します。

例:パスワードが pass、件名が Test の場合

[:pass:]Test

※件名が日本語の場合、受信時に件名が文字化けします。この修正時期は未定となります。

4:ドメイン管理

4-1:ドメイン名について


ドメイン名についての詳細は下記 FAQ をご確認ください。

No.8406 「正式ホスト名とホストエイリアスについて」

<http://cybernet.okweb3.jp/EokpControl?&tid=59398&event=FE0006>

4-2:サイズ制限を行ないたい

IMail Server では下記のようなサイズ設定が可能です。



1) IMail Server のドメインが送受信できるメールサイズを制限する

IMail Server 管理画面 - 「Domain Properties」-「Message and Mailbox Options」内の「Single Message Maximum(Max) Size」に数字を入力後、横のプルダウンより単位(Byte、KB、MB 及び GB)を選択後、【OK(又は Save)】ボタンをクリック後、IMail Server の SMTP と Queue Manager を再起動します。この値が「0」の場合は「無制限」となります。

この設定は SMTP レベルでのサイズ設定となります。「Single Message Maximum(Max) Size」を設定しますと、SMTP コネクションで EHLO コマンドを IMail Server が受付けた際に IMail Server が「250- SIZE xxxx(yyyy は設定した値)」を返します。

2) IMail Server のドメイン・ユーザーが外部ドメインに送信可能なメッセージサイズを制限する

この設定は外部ドメインからのメール受信に関しては制限を行ないたくないが、IMail Server のドメイン・ユーザーが外部ドメインに送信する際に制限を行ないたい、という場合に利用します。この設定は IMail Server のドメイン・ユーザー同士には適用されません。

IMail Server 管理画面 - 「Domain Properties」-「Message and Mailbox Options」内の「Max Outbound Message Size」に数字を入力後、横のプルダウンより単位(Byte、KB、MB 及び GB)を選択後、【OK(又は Save)】ボタンをクリック後、IMail Server の SMTP と Queue Manager を再起動します。この値が「0」の場合は「無制限」となります。

本設定と「Single Message Maximum(Max) Size」の両方が設定されている場合、SMTP レベルで制限を行なう「**Single Message Maximum(Max) Size**」が優先されます。


3) 各ユーザーのメールボックスサイズを設定する

IMail Server ではドメインレベル又はユーザーレベルでメールボックスサイズを設定する事が可能です。この値が「0」の場合は「無制限」となります。ユーザー数が多い場合などはメールボックスサイズを設定した運用を推奨致します。

超過した場合、メールの送信者に対し下記のエラーメールが返信されます。

User mailbox exceeds allowed size : 宛先アドレス

> ドメインレベルの場合




IMail Server 管理画面 - 「Domain Properties」-「Message and Mailbox Options」内の「Default Maximum Mailbox Size(又は Maximum Mailbox Size)」に数字を入力後、横のプルダウンより単位(Byte、KB、MB 及び GB)を選択後、【OK(又は Save)】ボタンをクリック後、IMail Server で稼動している全サービスを再起動します。この値が「0」の場合は「無制限」となります。

> ユーザーレベルの場合

この設定はドメインレベルで制限をかけているが、特定のユーザーのみより容量の大きい(又は容量の小さい)サイズを許可する場合に設定を行います。

※ドメインレベルでの設定値よりユーザーレベルでの設定値が優先されます。



IMail Server 管理画面 - 「Users」よりユーザーを選択。「Maximum Mailbox Size」に数字を入力後、横のプルダウンより単位(Byte、KB、MB 及び GB)を選択後、【OK(又は Save)】ボタンをクリックします。


5:アンインストール

5-1:IMail Server のアンインストール


- 1) コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」よりIMail Serverを選択し、【変更】ボタンを押して下さい。



- 2) 次の画面で【Next】ボタンを選択して下さい。




- 3) 現在のライセンス状態が表示されます。【Deactivate】ボタンをクリックしアクティベーションを無効化します。その後【Next】ボタンをクリックします。




- 4) 【Next】ボタンをクリックしてアンインストールを進めます。


※3)で Deactivate しましても本画面のように項目がグレーアウトしない場合がありますが、その場合でも【Next】ボタンをクリックしてアンインストールを進めてください。




- 5) レジストリを削除する為に「Remove IMail registry settings」を選択します。また Instant Messaging を利用している場合「Remove Instant Messaging registry settings」をチェックし【Remove】ボタンをクリックします。



- 6) アンインストールのプロセスが開始します。



- 7) アンインストールが終了します。【Finish】ボタンをクリックして本画面を閉じます。



- 8) アンインストール終了後、IMail インストールフォルダとレジストリ内に一部情報が残りますので、そちらを削除します。

- (1) フォルダ(デフォルト)

32bit OS の場合 ¥Program files¥Ipswitch¥IMail

64bit OS の場合 ¥Program files(x86)¥Ipswitch¥IMail

- (2) レジストリ

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Ipswitch

※Windows Server 64bit を利用している場合は「ファイル名を指定して実行」より「syswow64」と入力し、「regedt32.exe」を実行してください。

- 9) ODBC データソースアドミニストレーターから IMail のインストーラーが作成した DSN 「WorkGroupShare」を削除します。

※Windows Server 64bit を利用している場合は「ファイル名を指定して実行」より「syswow64」と入力し、「odbc32.exe」を実行し本画面を起動させてください。




- 10) 削除後、SQL Server Express を利用していない場合は再起動をしてください。SQL Server Express もアンインストールする場合、「5-2:SQL Server 2008 Express のアンインストール」の手順でアンインストールを行なってください。

5-2:SQL Server 2008 Express のアンインストール

IMail Server のインストーラからインストールした SQL Server 2008 Express のアンインストールについて記載します。その他の SQL Server の場合、SQL Server のマニュアルにしたがってください。

- 1) SQL Server 2008 Express を選択します。




- 2) 本画面で【Remove】ボタンを選択します。




3) 【OK】ボタンをクリックします。


【OK】ボタンがクリックできない場合【Show details】ボタンをクリックし、内容を確認してください。



4) 【Next】ボタンをクリックします。




5) 「Select All」ボタンを選択し【Next】をクリックします。




6) 【Next】ボタンをクリックします。


【Next】ボタンがクリックできない場合【Show details】ボタンをクリックし、内容を確認してください。




7) アンインストールする機能が表示されます。確認後【Remove】ボタンをクリックします。




8) アンインストールが実行されます。




9) 削除したプロセスの結果が表示されます。【Next】ボタンをクリックします。



10) アンインストール終了です。【Close】ボタンをクリックし本画面を閉じます。




- 11) SQL Server 2008 Express のアンインストールだけで削除できない他の項目を個別にアンインストールします。



- 12) SQL Server に関する全てのコンポーネントをアンインストールした後、SQL Server 2008 Express のディレクトリから「MSSQL10.IMAILSERVER」を削除します。デフォルトでは¥Program files¥Microsoft SQL Server 直下になります。

※Windows Server 2008 64bit では¥Program files(x86)¥Microsoft SQL Server 直下になります。



- 13) 全て削除後、OS を再起動してください。

6:IMail Server でログ取得設定を行いたい

IMail Server では SMTP(Queue Manager)、POP3、IMAP4 及びアンチスパム機能でログ取得を行なえます。障害発生の際に重要な情報になりますので**ログファイルの取得を推奨致します**。

※SMTP と Queue Manager でのログ設定は同一の設定です。

> ディレクトリ

ログファイルが生成されるディレクトリは「IMail Administration Console」か「IMail Web Administration」の「System」-「Log Directory」でご確認ください。デフォルトはインストールフォルダの logs フォルダです。

> ログファイルの生成方法

ログは日付毎にファイルが作成されます。ディレクトリにログファイルを放置しますと翌年以降もそのファイルの後ろに「追記」される形でログが追加されます。

ファイルサイズが大きい場合、IMail のサービスに負荷をかけますので**定期的にログファイルを任意のディレクトリに手動で移す事を推奨致します**。ログファイルを移動しましても新規のログファイルが作成されます。

> 各サービスでのログ設定方法

基本的に SMTP(Queue Manager)、POP3、IMAP4 及びアンチスパム機能で設定方法は同じです。

ログは下記いずれかの設定方法で取得可能です。

1. 各サービスの「Log xxx To(xxx はサービス名)」横のプルダウンより選択する
2. 「IMail Administration Console」-「Logging」-「Service Logging Settings」から設定する

※両設定共に変更後 IMail Server で稼働中のサービスを再起動します。

- None
ログ取得を行いません
- sysYYYYMMDD.txt(SMTP(Queue Manager)、POP3、IMAP4 で取得可能)
ログディレクトリに sysYYYYMMDD.txt(YYYYMMDD は西暦年月日)というファイルを作成します。
- Log Server
IMail Server 管理画面- System - System Settings 内の Log Server で指定された箇所に書き出されます。この IP が 127.0.0.1 の場合は先の spool ディレクトリ又は logs ディレクトリに内に logYYYYMMDD.txt(YYYYMMDD は西暦年月日)を作成します。この設定を利用される場合は「IMail Sys Logger (Service)」を稼働する必要があります。
- spamYYYYMMDD.txt(アンチスパム機能でのみ取得可能)
spool ディレクトリ又は xxx ディレクトリに内に spamYYYYMMDD.txt(YYYYMMDD は西暦年月日)を作成します。この設定を利用される場合は「IMail Sys Logger (Service)」を稼働する必要があります。

※各サービスの横に「**Debug Messages**」と「**Verbose Logging(SMTP のみ)**」という設定があります。この設定を行いますと詳細にログ取得が行えますので**有効にする事を推奨致します**。

※IMAP4 でログ取得を設定しますと各クライアント PC からの IMAP4 コマンドが全て記載されますのでログファイルサイズが大きくなりますのでご注意ください。

7:こんな時は？

7-1:メールが送受信できない

7-1-1:netstat コマンドを実行する

IMail Server がインストールされているサーバーのコマンドプロンプトを起動し、「netstat -anb」を実行します。IMail Server の SMTP(25 番)、POP3(110 番)又は IMAP4(143 番)が IMail Server をインストールしたサーバー上で Listen しているかを確認します。

正常稼働している場合、下記のような結果が返ります。

```
TCP    10.21.3.40:25          0.0.0.0          LISTENING
[SMTPServer.exe]
TCP    0.0.0.0:110            0.0.0.0          LISTENING
[POP3d32.exe]
TCP    0.0.0.0:143           0.0.0.0          LISTENING
[IMAP4d32.exe]
```

※IIS の SMTP を設定している場合、25 番ポートに IMail Server で利用する[SMTPServer.exe]以外のサービスが常駐する事があります。この場合は Windows のサービスより IIS の SMTP を無効にし、IMail Server の SMTP を再起動後に再度確認してください。

7-1-2:telnet コマンドを実行し各サービスにアクセスする

netstat コマンドで IMail Server のサービスが Listen しているが送信できない場合、「telnet」を利用して各サービスに対してアクセスをし、IMail Server のサービスが応答を返すかを確認します。

> SMTP(25 番)アクセス時

コマンド: telnet ホスト IP アドレス 25

220 Official_Host_Name (IMail 12 1-1) NT-ESMTP Server X1

> POP3(110 番)アクセス時

コマンド: telnet ホスト IP アドレス 110

+OK X1 NT-POP3 Server Official_Host_Name (IMail 12 1-1)

> IMAP4(143 番)アクセス時

コマンド: telnet ホスト IP アドレス 143

* OK IMAP4 Server (IMail 12)

※Official_Host_Name の箇所はお客様の Domain Name(OHN)が表記されます。

※終了する場合は「quit」と入力し Enter キーを押します。

この確認を「IMail Server がインストールされたサーバー上」、「IMail Server がインストールされたサーバーと同一セグメントに存在する PC」及び「IMail Server がインストールされたサーバーと別セグメントに存在する PC」の 3 点で確認する事で IMail Server に原因があるのか、又はネットワークの問題なのかを切り分ける事が可能です。

「IMail Server がインストールされたサーバー上」で telnet の応答が返っている場合、IMail Server としては正常に動作しております。その場合はサーバー上の Firewall 又はスイッチ、ルーターなどの設定をご確認ください。

7-1-3:メールクライアントから外部ドメインに対してメール送信ができない

下記 2 つをご確認ください。

1) nslookup を利用して宛先ドメインの MX レコードを確認する

DNS に宛先ドメインを確認し、情報がひけるかを確認します。情報がひけない場合、メールは送信できません。

```
nslookup -type=mx ドメイン名
```

例) hotmail.com を調べた場合

```
nslookup -type=mx hotmail.com
```

```
hotmail.com      MX preference = 5, mail exchanger = mx1.hotmail.com
```

```
hotmail.com      MX preference = 5, mail exchanger = mx2.hotmail.com
```

```
hotmail.com      MX preference = 5, mail exchanger = mx3.hotmail.com
```

```
hotmail.com      MX preference = 5, mail exchanger = mx4.hotmail.com
```

2) IMail Server が新規でインストールされた場合、IMail Server 管理画面 - 「Services」- 「IMail SMTP Service」内「General Options」- 「Relay for」設定が「No Relay」に設定されております。「No Relay」の場合は、メールクライアントから SMTP AUTH(認証)設定が無い場合は外部ドメインに対してメールが送信できません。

「Relay for」設定を変更し、「IMail SMTP Service」と「IMail Queue Manager Service」の両サービスを再起動するか、またはメールクライアントで SMTP AUTH(認証)設定を行い、動作確認を行なってください。

※「Relay for」設定に関しましては下記弊社 FAQ も併せてご確認ください。

「No.8198 Mail Relay Options について」

<http://cybernet.okweb3.jp/EokpControl?&tid=58550&event=FE0006>

7-2:管理画面の表示が遅い、開かない

考えられる原因として 2 点あります。

1) レジストリに不整合がある

レジストリに不整合がある場合、管理画面が開かない、設定が反映されないなどの事象が発生します。

IMail Server がインストールされているディレクトリ内に「Regcheck.exe」というレジストリをチェックするツールがございます。コマンドプロンプトで「Regcheck.exe」が存在するディレクトリまで移動し、実行します。

> レジストリが正常なケース

C:\Program Files (x86)\Ipswitch\IMail>Regcheck.exe

Starting Domain Registry check

System IP found - 10.21.3.40

Primary Host kgtm-96d.itdnet.local address is 10.21.3.40

Domain registry check complete

> レジストリに問題があるケース

C:\IMail>Regcheck.exe

Starting Domain Registry check

System IP found - 10.21.3.41

Primary Host kgtm-96vm.itdnet.local address is 10.21.3.43

Domain / official mismatch: official - kgtm-96vm.itdnet.local Address - 10.21.3.43

Dup Official kgtm-96vm.itdnet.local Official 10.21.3.43 and 10.21.3.41

Domain IP / system IP mismatch - kgtm-96vm.itdnet.local Address - 10.21.3.43

Domain registry check complete

本例では Domain / official が不一致という結果になっております。

2) IIS の権限が不足している

「IMail Server トップディレクトリ」と「レジストリ」に OS 上の下記ユーザーのフルコントロールが与えられていない場合があります。

> IMail Server トップディレクトリ

Program Files\Ipswitch\IMail(デフォルト)

> レジストリ

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Ipswitch

> ユーザー

IUSR と NET WORK SERVICE

7-3:管理画面上にドメインが複数表示される

下記 FAQ をご確認ください

No.8433 「同一名ホストが重複表示される場合」

<http://cybernet.okweb3.jp/EokpControl?&tid=59604&event=FE0006>

8:サポートセンターへの問い合わせ

8-1:サポートセンターへ問い合わせるために

サポートセンターへの問い合わせは「テクさぼ」で承ります。

テクさぼの利用方法については下記に添付されております PDF の内容をご確認ください。

No.1080 「この Web サイトの利用法について」

<https://ssl.okweb3.jp/cybernet/EokpControl?&tid=13779&event=FE0006>

※お問合せは「No.xxxx」の番号で管理されております。別案件のお問合せを継続でされますと確認に時間がかかりますのでされないようお願い致します。

8-2:サポートセンターで頂きたい情報

お客様での状況を正確に確認する為に下記の情報をご提供ください。

8-2-1:メールが送受信できない場合

- 1) IMail Server のバージョン情報
- 2) 障害発生日の IMail SMTP ログ
- 3) 送受信できないメールアドレス及び宛先のアドレス

8-2-2:IMail 稼働中サービスが停止した場合

- 1) IMail Server のバージョン情報
- 2) 障害発生日の IMail SMTP ログ
- 3) Windows イベントビューワーログ(evt 形式又は evtx 形式)
- 4) IMail Server がインストールされているサーバーで常駐しているソフト名

8-2-3:メールの文字化け

- 1) IMail Server のバージョン情報
- 2) 文字化けした状態の画面キャプチャ
- 3) OS 情報(含むディビジョン)
例:Windows XP SP3
- 4) メールクライアント名(含むバージョン)
- 5) WebMessaging の場合、ブラウザ名(含むバージョン)
- 6) メールボックス(拡張子 mbx)

メールボックスはディレクトリ IMail¥users¥該当ユーザー直下にデフォルトでは「main.mbx」というファイルになります。

- 7) (メーラーで受信している場合)eml 形式のメール

※メールボックス及び eml 形式のメールの情報提供は難しいと存じますが、正確な状況確認の際には必要になりますので何卒宜しくお願い致します。

※IMail Server ログは抜粋せずにお送りください。

※状況を確認するには IMail Server の SMTP ログが必要となります。ログは取得する設定を行ってください。ログ取得方法については「6:IMail Server でログ取得設定を行いたい」をご確認ください。

※確認状況によっては上記以外の情報提供をお願いする場合がございますので予めご了承ください。