

EnSight 補足資料

# ライセンスサーバーの 環境変数による指定方法

---

サイバネットシステム株式会社

つくる情熱を、支える情熱。

**CYBERNET**

## はじめに

バージョン10.1.4(a)から、フローティングライセンスのライセンスサーバーを環境変数で指定出来るようになりました。

環境変数 SLIMD8\_SERVERS でライセンスサーバーのホスト名(またはIP)、ポート番号を指定することで、EnSight はライセンスサーバを参照することが可能です。

従来は、EnSightを利用する各端末にライセンスファイル slim8.key を置き、その内の記述でサーバーを指定していましたが、本機能を利用するとその必要が無くなります。つまり、各利用端末のライセンスファイル slim8.key が不要になります。

### 目次

- 本機能の動作条件
- 設定 (Linux/Mac)
- 設定 (Windows)

## 本機能の動作条件

ライセンスサーバプログラムslimd8、並びにクライアントのEnSightの双方が、10.1.4(a)以上にアップデートされていることが動作条件となります。



それ以前のバージョンのEnSightも新しい slimd8 サーバプログラムを利用可能ですが、環境変数 SLIMD8\_SERVERS によるライセンスサーバの指定は機能しません。

## 設定 (Linux/Mac)

環境変数SLIMD8\_SERVERSでライセンスサーバーのホスト名、またはIP、及び” : ”区切りでポート番号(※)を指定します。  
値全体を引用符” ”で囲んで下さい。

例1. 単一のホスト名 ens\_serv をサーバーとして指定する場合

```
export SLIMD8_SERVERS="ens_serv:7790"
```

例2. リダンダント構成で、複数のホスト名 ens\_serv と ens\_serv2を指定する場合

```
export SLIMD8_SERVERS="ens_serv:7790;ens_serv2:7790"
```

※ Slimd8が利用するポート番号は、ライセンスファイルの slimd行の2カラム目に書かれています。  
デフォルトの設定は、7790 番です。


```
slimd 7790 ens_serv 5D96012-2MT5G2K7721403349417
```

# 設定 (Windows)

システム環境変数で SLIMD8\_SERVERSを登録します。  
変数値にライセンスサーバーのホスト名とポート番号(※)を指定します。

変数値の記述内容は、リダントの  
場合も含めてLinux/Macと同じです。

例. ホストens\_servがライセンスサーバの場合)  
変数名(N): SLIMD8\_SERVERS  
変数値(V): "ens\_serv:7790"



ご利用上の注意：

本書中の解説、及び、図、表は文書による許可なしに、その全体または一部を無断で使用、複製することはできません。

このドキュメントに記載されている事柄は、将来予告無しに変更される事があります。なお、サイバネットでは記載内容に関して正確であることに努めていますが、本書の利用に関して生じた損害については法律上のいかなる責任も負いません。

EnSight は米国 CEI 社の商標です。  
上記以外の製品名も一般に開発各社の商標、あるいは登録商標です。

サイバネットシステム株式会社